



GenVital



direct




GRIFFY GenVital × direct 連携ガイド

現場の安全を、リアルタイムに共有するシームレス・セットアップ

現場の異常を、瞬時に手元へ。

GenVitalが検知したSOSやアラートを、ビジネスチャット「direct」へリアルタイムに自動通知。
現場の異変を見逃さない、強固な安全管理体制を数分で構築します。



セットアップの全体像



Phase 1: directアカウントの作成

下記URLへアクセスし、新規アカウントを作成してください。

<https://direct4b.com/trial>

プラン (Plan)

フリープラン (Free Plan) を選択

組織名 (Organization)

部署名・営業所名を入力 (例: 「札幌営業所」)

ユーザー上限
(User Limit)

フリープランは1組織につき最大10名まで追加可能。
(※1拠点につき1組織の作成を推奨します)

アプリのインストールとログイン



会社用スマートフォンをご利用の場合、社内ポータル等から「direct」アプリをインストールしてください。

インストール後、先ほどWebで作成したアカウント情報を使用してログインを完了させます。

Phase 2: GenVitalボットの招待

メニューの「ユーザー管理」 > 「参加者の招待」から、以下の設定でボットを招待します。

Focus Fragment

メールアドレス	root-wear@griffy.co.jp
組織での役割	ゲスト
リクエスト設定	アカウント管理のリクエストは送らない (※これ以外は選択できません)

招待メール送信後、弊社にて承認作業を行います。(※1営業日以内に完了いたします)

トークルームの作成

トークの作成

グループ

指定メンバーのみのトーク。メンバーの追加はいつでも可能です。

次へ

1. 種別の選択：
「グループ」を選択し「次へ」。

トークの設定 (グループ)

営業G

3 / 32

2. ルーム名の設定：任意の
トークルーム名を入力（例：営業G）。

メンバー選択

3. メンバーの追加：「メンバー選択」を押下後、最低1名の追加が必要です。
誰も追加しないと先に進めません。

ルームへボットを追加

ボットの承認完了後、作成したトークルームにGenVitalボットを追加します。

Focus Fragment

(2) 🔍 ⋮ >> ノート

トークメンバー

🔍 ユーザーを絞り込

1. トークルーム右上のメニューから追加アイコンをクリック。

トークメンバーを選択してください

🔍 すべての連絡先から検索 リストを更新

GenVital bot プロフィール

2. 検索窓から「GenVital bot」を検索し、メンバーとして追加します。

Phase 3: ルームIDの取得 (暗号キーの抽出)

システム同士を紐づけるための専用IDを取得します。

hubot roomid

GenVital



roomid: `_421003678_1799356416`

Next Step: 返信された`_`(アンダースコア) から始まるID文字列をコピーしてください。

GenVitalシステムへの連携登録 (P62参照)

ゲンバイタルのシステムであるGRIFFYwear.の拠点設定変更からダイレクト連携設定を行います。



ダイレクト連携設定

ダイレクト連携設定

ルームID

_421003678_1799356416

1. 有効化:


「ダイレクト連携を使用する」のチェックボックスをONにします。

2. キーの入力: 「ルームID」の入力欄に、

先ほどコピーした文字列を貼り付け、設定を保存します。

連携完了：リアルタイム・アラートの稼働

設定はすべて完了です。現場でSOSが発報されると、指定したトークルームへ瞬時にアラート通知が届きます。



発生時刻

氏名

位置情報/Google Mapsリンク

トラブルシューティング

⚠️ 「アラート通知がトークルームに届かない場合は？」

Check 1: ボットの参加状況

作成したトークルームのメンバー一覧に「GenVital bot」が確実に追加されているか確認してください。



Check 2: ルームIDの正確性

GenVitalのマスター設定に入力したルームIDに誤りがないか（余分な空白が含まれていないか等）を確認してください。



Setup Complete.

現場の異常を逃さない、新しい安全管理体制がスタートしました。
安全な現場運用にお役立てください。

ご不明な点がございましたら、GRIFFYサポート窓口までお問い合わせください。

